

Versionshinweise

Treiberversion Linux 1.3.0-9

1. Neue Funktionen

- a. Diese neue Version liefert die folgenden neuen Funktionen.

Zusammenfassung der neuen Funktionen
Unterstützt Pen-Display 24
Virtuelles Tablet
Farbeinstellungen
Stiftkalibrierung
Cursor absetzen
Deaktivieren Sie die Gerätesteuerungstasten
Schwenken / Scrollen

2. Fehlerbehebungen

- a. Folgend sind die von Kunden gemeldeten Fehler und wurden in dieser Version des Treibers behoben.

Zusammenfassung der Fehler
Installationspfade konnten nicht gefunden werden.
Bei Installation mit einem Admin-Konto ist die Verwendung auf Workstations nicht möglich.

3. Bekannte Probleme

- a. Die folgenden sind bekannte Probleme im Treiber und die Problemumgehung, falls vorhanden, aufgeführt.

Zusammenfassung bekannter Probleme	Problemumgehung (falls vorhanden)
Derzeit sind keine schwerwiegenden Probleme.	

Installation Instructions

Installation/Uninstallation Command

DEB Install `sudo dpkg -i xencelabs-1.2.1-11.x86_64.deb`

DEB Uninstall `sudo dpkg -r xencelabs`

RPM Install `sudo rpm -i xencelabs-1.2.1-11.x86_64.rpm`

RPM Uninstall `sudo rpm -e xencelabs`

General driver installation

Navigate to the 'tar.gz' folder and install the driver using the following commands:

```
tar zxvf xencelabs-1.2.1-11.x86_64.tar.gz
```

```
cd xencelabs-1.2.1-11.x86_64
```

```
sudo ./install.sh
```

```
reboot
```

General driver uninstallation

Navigate to the driver install folder and uninstall the driver using the following command:

```
sudo ./uninstall.sh
```

Supported OS List

1. Ubuntu 14.04 64 or above
2. RedHat 7.0 64 or above
3. CentOS 7.0 64 or above
4. Fedora Version 31-33 64
5. Manjaro-KDE-gnome-20.2-201203
6. Arch Linux 2019.12.01 64
7. Debian-9.5.0-amd64-netinst 64
8. OpenSUSE-Tumbleweed 15.3 64
9. elementary OS-5.0 64
10. Mint-20.1-cinnamon-64bit
11. ezgo Linux14 64
12. Pop!_OS_20.10 64
13. Megeia-7.1 64
14. Rocky 9.1-x86_64

Installation/Uninstallation Notes

1. Not allow installation under root account